




Pyöreä pohja

Pyöreää pohjaa tarvitaan monessa punontatyössä; koripohjana, erilaisina alustoina, istuinosa... Voit tehdä monenkokoisia pohjia, mitä isompi pohja sen enemmän tarvitset pohjakeppejä. Halkaisijaltaan alle 10 cm työhön riittää neljä mahdollisimman tasapaksua ja samankokoista pajua pohjaan ja tästä jatkettava kori voi olla halkaisijaltaan enintään 15 cm. Suureen koriin (halkaisija jopa 70 cm) tarvitaan pohjakepeiksi jo 14 pajua. Eli pohjakeppien määrää lisäämällä saadaan pyöreän pohjan halkaisijaa suurennettua.


Vaihtoehtoja pohjaristikon tekoon (*Tee ensin kuvan 5 mallin mukaan, muut ovat vaikeampia!*)

1. Voit laittaa pajut sellaisenaan ristiin päällekkäin ja aloittaa sidospunoksella.
2. Vähän paksummissa pajuissa voit halkaista veitsen kärjellä puolet pohjakepeistä ja pujottaa toiset kepit tästä halkaisuviillosta läpi. Aivan paksuja pohjakeppejä voit ohentaa puukolla toiselta sivulta ristiinmenokohdasta. Parhaan tuloksen saat, jos asetat molemmissa keppiryhmissä paksuimman ja mahdollisimman suoran pajun keskelle.



Nuoliviivat
kuvaavat paluu-
kierrasta = 2.
kierron

Korin teko



3. Aloita pohjaristikon sitominen ohuella pitkällä piiskalla kuvan mukaan. Vedä ja kiristä punontapiiskoja (=kuteita) koko ajan niin, että saat kudepajut kulkemaan aivan ristikon työssä. Kun olet sitonut pohjaristikon pajukeit yhteen, 4. aloita ristiinpunonnalla levittämään pohjakeppejä erilleen. Jatka ristiinpunontaa kahdella pajupiiskalla. Työn edetessä voit lisätä piiskoja ja siirtyä punomaan usealla kudepiiskalla yhden edestä, yhden takaa. Tee aina välillä tukipunos kahdella piiskalla ristiin sitoen (fitsi). Myös lopuksi sido fitsillä tai kolmella piiskalla kahden edestä, yhden takaa (kimmi) tukeva sidospunos.

5. **Nopea tapa:** Laita neljä pajua ristikkäin ja jätä kudepajun tyvi lisäloimeksi. Puno kudepajulla kuvan mukaan ja aloita sen jälkeen heti yhden edestä ja yhden takaa -punonta tällä samalla kudepiiskalla. Jatka yhdellä punoen 3 kierrosta ympäri ja siirry sitten ristipunontaan kahdella piiskalla (kuva 4.)

Lisää pohjapunokseen uusia loimipajuja seuraavasti: leikkaa pajun tyvi viistoksi ja työnnä pohjakepin viereen punontaan. Puno muutama kerros ja sen jälkeen erottele uudet loimipajut omiksi loimikseen ristipunoksella eli fitsillä kuten korin pohjassa. Taivuta kaikki loimipajut 45 asteen kulmaan ja aloita korin reunojen punonta. Kun edistyt punojana, voit tehdä tähän vahvikepunoksen.